

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина по спинке ок. 80 см.

Вам потребуется:

Батист 1,90–2,00–2,15–2,40–2,40 м шириной 135 см; эластичная лента 0,60 м шириной 7 мм.

Рекомендуемые ткани: тонкие, легкие блузочные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 133 А.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см, на подгибку низа рукавов — 2 см.

Раскрой:

- | | |
|----------------------------------|----|
| 1 Верхняя часть переда | 2x |
| 2 Верхняя часть спинки со сгибом | 1x |
| 3 Нижняя часть переда со сгибом | 1x |
| 4 Нижняя часть спинки со сгибом | 1x |
| 5 Рукав | 2x |

а) 2 косые бейки для окантовки краев разреза переда длиной по 21–22–23–24–25 см и шириной по 4 см, включая припуски;

б) бейка для окантовки среза горловины длиной 62–63–64–65–66 см и шириной 4 см, включая припуски.


Пошив:

- На верхних частях переда стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. На верхней части спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

- Выполнить средний шов по переду ниже метки разреза. Припуски шва разутюжить, края разреза приутюжить. Припуски по краям разреза переда срезать до ширины по 7 мм.

- **Разрез переда.** Каждую косую бейку для окантовки разреза переда сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Бейку снова разложить. Оба продольных среза окантовочной бейки отвернуть поочередно к приутюженному сгибу, приутюжить. Бейку разложить. Каждую косую бейку приколоть с изнаночной стороны к краю разреза. Нижний конец бейки у конца разреза подвернуть. Бейку притачать точно в приутюженный сгиб на расстоянии 1 см. Обе окантовочные бейки отвернуть на лицевую сторону, обогнув края разреза, и приметать. С лицевой стороны бейки отстрочить в край.

- На верхней части туники выполнить боко-



Детали 1-5


размер 44

размер 46

размер 48

размер 50

размер 52



вые и плечевые швы, начав/закончив строчки точно у размеченной линии горловины. Припуск по срезу горловины срезать. Срез горловины окантовать косой бейкой, как описано для разреза переда. Концы бейки подвернуть у краев разреза переда.


- На нижней части переда заложить складки в направлении меток-стрелок. Заметать вдоль верхнего среза. Верхний срез нижней части спинки присобрить между метками-звездочками. На нижней части туники выполнить боковые швы. Верхнюю часть туники притачать к нижней части туники. Припуски шва заутюжить вверх.

- На каждом рукаве выполнить шов, оставив открытыми срезы ниже линии нижнего края для вдевания эластичной ленты. Припуски на подгибку низа рукавов подвернуть и заметать, с лицевой стороны застрочить по разметке. Эластичную ленту вдеть в кулиски, концы ленты сшить. Длина каждой кулиски в готовом виде составляет 24–24–25–25–26 см.


- Рукава втачать.
- Припуск на подгибку низа туники заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и застрочить.

Планы раскладки

Батист шириной 135 см
Размеры 44–48



Размеры 50, 52



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Косую бейку (б) выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута ткани.

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина от талии 62 см.

Важно: для этой модели основная ткань используется также и в качестве подкладочной ткани, рукава шьются без подкладки.

Вам потребуется:

Казеиновое льняное полотно 3,80 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин формбанд; эластичная лента 0,60 м шириной 7 мм.

Рекомендуемые ткани: легкие плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 133 В.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см, на подгибку низа рукавов — 2 см.

Раскрой:


- | | |
|-------------------------------------|----|
| 1 Лиф переда | 2x |
| и в качестве подкладки | 2x |
| 2 Спинка со сгибом | 1x |
| и в качестве подкладки | 1x |
| 3 Переднее полотнище юбки со сгибом | 1x |
| и в качестве подкладки | 1x |
| 4 Заднее полотнище юбки со сгибом | 1x |
| и в качестве подкладки | 1x |
| 5 Рукав | 2x |

Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов горловин и вдоль краев разреза на лифе переда подкладки, при этом цельной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

- На частях лифа переда стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. На лифе спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.
- Выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить.

- На подкладке стачать вытачки и выполнить плечевые швы. Подкладку наложить на лиф платья лицевой стороной к лицевой стороне и приколоть. Проложить строчку вдоль краев разреза выше метки разреза и вдоль среза горловины. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. У конца разреза подкладку отвернуть вверх. На лифе переда выполнить средний шов. Затем выполнить средний шов по переду на подкладке. Выполнить боковые швы на лифе платья и на лифе подкладки. Припуски швов разутюжить. Подкладку отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить.



Детали 1-5


размер 44

размер 46

размер 48

размер 50

размер 52



- На переднем полотнище юбки заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок. Верхний срез заднего полотнища юбки присобрить между метками-звездочками. На юбке выполнить боковые швы. Аналогично выполнить юбку подкладки.

- Юбку притачать к лифу платья лицевой стороной к лицевой стороне. Юбку подкладки притачать к лифу подкладки лицевой стороной к изнаночной стороне. Припуски швов заутюжить вверх. Подкладку приметать вдоль срезов пройм.


- На рукавах выполнить швы.

На каждом рукаве выполнить шов, оставив открытыми срезы ниже линии нижнего края для вдевания эластичной ленты. Припуски на подгибку низа рукавов подвернуть и заметать, с лицевой стороны застрочить по разметке. Эластичную ленту вдеть в кулиски, концы ленты сшить. Длина каждой кулиски в готовом виде составляет 24–24–25–25–26 см.

- Рукава втачать.
- Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить. Припуск на подгибку низа подкладки подвернуть и застрочить.

План раскладки

Казеиновое льняное полотно
шириной 140 см



Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правый и левый рукава выкроить симметрично!